

İp Sabitleme Neden Yapılır?

Bilgisayarlar normal şartlarda İP ayarları varsayılan olarak dinamik gelir. Muhasebe programını client olarak farklı bir bilgisayarda kullanabilmek için statik İP tanımlamanız gereklidir. Statik ip sunucu (server) makinelerin ağ üzerindeki İP adresinin sabitlenmesi demektir.

Bu konun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki tanımlara göz atmanızda fayda vardır.

Statik IP Nedir?


İnternete bağlanan cihazların değişmeyen IP adreslerine, statik IP denir. Sabit olması sebebi büyük sistemlerde kullanılır. Örneğin sunucu gibi cihazlar ve web siteleri kendilerine ait bir statik IP kullanırlar. Bu tarz büyük cihazların ve kurumların statik IP kullanmalarının sebebi bunun değişmemesidir. Kullanıcı ya da kurum değiştirmedığı sürece statik IP sabit kalır, değişmez. İnternet servis sağlayıcılarından ücret karşılığında statik IP adresi alabilmek de mümkündür.

Dinamik IP Nedir?

İnternete bağlanabilen cihazların değiştirilebilir IP adresine ise dinamik IP denmektedir. İnternete her bağlandığınızda cihazınıza, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) tarafından farklı bir IP adresi tanımlanır. İnternet bağlantınız kesildiğinde dinamik IP adresiniz kesilir ve bu adres farklı bir cihaza atanır. Hatta internet kullanımınız sırasında da dinamik IP adresiniz değiştirilebilir. Statik IP dolaşım için yeterli gelmediği zamanlarda ve yerlerde dinamik IP kullanılır. Dinamik IP, statik IP adreslerinin aksine ücretsiz olarak kullanıcılar tarafından kullanılabilirler.


Bilgisayarımda Sabit İP (Dinamik İP) nasıl tanımlanır?

Sabit İP tanımlamak için öncelikli olarak denetim masasına giriş yapınız.



1. Bilgisayar Windows tuşuna basınız.
2. Denetim masasını açınız.
3. Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi denetim masasından bulup açınız. Aşağıda belirtilen işlem adımlarını takip ediniz.

Sabit ip işlem adımları varsayılan ekran görüntüsü



Not1: İp sınıfınıza uygun bir ip tanımlamaya dikkat ediniz. (Örneğin 192. 168. 1.101 veya 192.168.2.101 gibi)

Not2: Windowsun farklı versiyonlarına göre erişim isimleri farklılık gösterebilir. Örneğin Windows 10 ve üzeri işletim sistemlerinde Ağ ve paylaşım merkezinden aynı ekrana ulaşabilirsiniz.



Ağ ve Paylaşım Merkezi

Bağlandığınız ağlarda neleri paylaşacağınıza karar verin.

QuantumCEO ERP Muhasebe programına Başka bir şubeden bağlantı kurmak için neyapmalıyım?

1. Proder QuantumCEO ERP veya diğer muhasebe programlarımıza bağlantı yapacak bilgisayar internet üzerinden bağlantı sağlanacaksa internet servis sağlayıcılarından (örneğin; Türk Telekom- ttinet) statik ip adresi alınması gereklidir.
2. Modem ayarlarınızdan yönlendirme işlemi yapmalısınız. Tanımlamış olduğunuz sabit İP adresini 3306 portuna yönlendirmelisiniz. Yönlendirmenin etkin olduğunu kontrol ediniz.

Portun açık olduğunu kontrol etmek için [linke tıklayınız](#).

Port kapalı olduğu durumda modem yönlendirmeniz başarısız olmuştur veya internet servis sağlayıcınız sabit ip tanımlamanız doğru yapılmamış olabilir, tekrar dan servis sağlayıcınızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

Sabit ip işlem adımları varsayılan ekran görüntüsü

The screenshot shows the 'Açık Port Kontrol Aracı' (Open Port Control Tool) interface. The header includes the 'ip adresim' logo and navigation links: 'Anasayfa', 'Araçlar', and 'Kütüphane'. The breadcrumb trail is 'Ana Sayfa / Araçlar / Network Araçları / Açık Port Kontrol Aracı'. The main title is 'Açık Port Kontrol Aracı'. The form has two input fields: 'İp adresi veya Alan adı' (IP address or Domain name) and 'Port Numarası' (Port Number). The IP field contains '88.230.0.99' and the Port field contains '3306'. Below the IP field, it says 'Şimdiki ipadresimi kullan 88.230.0.99'. A red box highlights the 'Sorgula' (Check) button. Below the form, a red box highlights the status message: '88.230.0.99 port-3306 kapalı' (88.230.0.99 port-3306 closed).

Resimde görüldüğü durumda dış İP den (şubelerden) muhasebe programına giriş yapamazsınız. Bağlanabilmek için “3306” portu açık olmalıdır.